

図書館リモートアクセス接続手順 ー学外からデータベース利用ー



対象OS：macOS


※本手順書はBig Surを利用しています。

1. クライアントソフトを端末にダウンロードする

①Akamaiポータルサイト

(<https://ruzg-library.login.go.akamai-access.com/>)
にアクセスし、「**全学統合認証ID@mail.ryukoku.ac.jp**」
とパスワードを入力しサインインする。

※「詳細情報が必要」と表示される場合があります。
設定については、ポータルサイト>情報環境>
マニュアル>「**Microsoft365**」を利用した各種認証
についてをご確認ください。




②Akamaiポータルサイト


(<https://ruzg-library.login.go.akamai-access.com/#/apps>) からクライアントソフト(EAAClient-x64)を
ダウンロードして端末のデスクトップ等に保存する。

2. クライアントソフトを端末にインストールする

① “クライアントソフト (EAAClient.dmg)” をダブルクリック




② マーク下の文字を クリック



③ “開く” をクリック



④ インストールが完了するまで 待機



⑤ “Enterprise Client” がインストール されている事を確認



この表示がされていればインストール
完了


3. インストールしたクライアントソフトを起動する

メニューバーから“Enterprise Application Access Client”をクリックし、Enterprise Application Access Clientを起動させる。




4. リモートアクセスに接続する

①画面右上にあるタスクトレイから“EAA Client”を右クリックし“Open EAA Client”をクリックし、“EAA Client Settings”を起動させる。




② “EAA Client Settings” 右上にある”Status:Not Configured” の右側にある  をクリックし、設定画面を開く。（利用端末にて初回接続時のみ）



4. リモートアクセスに接続する



③ “EAA Client Configuration Wizard” 中央にある “Enter your organization identity provider hostname” へ（<https://ruzg-library.login.go.akamai-access.com/>）を入力し “Start” をクリックする。



④ 1 - ①と同じ「全学統合認証ID@mail.ryukoku.ac.jp」とパスワードを入力しサインインする。（利用端末にて初回接続時のみ）




⑤ ブラウザ上に “EAA Client authentication succeeded at ”と表示されていること（左側の画面表示）、画面右上にあるタスクトレイから 4 -①の手順で “EAA Client” から “EAA Client Settings”（右側の画面表示）を起動し、右上にある Status項目が “Status:Authenticated” になっていることを確認する。




以上で接続は完了となり、学外からデータベースにアクセスいただけます。
図書館HPからご利用ください。

5. リモートアクセスの接続を切断・終了。


- ① 画面右上にある“EAA Client”をクリックし切断、終了ができます。
“Logout”をクリックし確認画面が表示され“OK”で切断。
“Quit”をクリックし確認画面が表示され“OK”で終了。



Logout時の確認画面



Quit時の確認画面



【参考】 2 回目以降の接続方法

過去に接続したことがある場合、“EAA Client Settings” 右上にある表記が“Status:Not Authenticated”となり、🔄をクリックする事で4-④のブラウザからのサインインから手順を進められます。

The screenshot shows the 'EAA Client Settings' window. The top bar is dark blue with the Akamai EAA CLIENT logo. Below the bar, the following information is displayed:

- Username: nttadmin@abc.ryukoku.ac.jp
- Version: 2.8.1.22112902
- Status: Not Authenticated (highlighted with a red box and a refresh icon)
- Network: Public
- OS: macOS Big Sur
- IDP: fuzzy-library.id...amak-access.com

The main content area is divided into two sections: 'Device Posture' and 'Remediation'. The 'Device Posture' section has a sidebar with 'Diagnostics', 'Alerts', and 'Options'. The 'Remediation' section has a title bar with 'Remediation' and 'Signals', and an 'Update Device Posture' button. Below the title bar, there is a message: 'Below is a list of applications that were blocked due to the security of your device. Please see remediation for actions you can take to fix the problems detected.'

Timestamp	Process	Hostname	Signals that require attention
No remediation required			


At the bottom of the table, there is a pagination bar with 'Previous', 'Page 1 of 1', and 'Next' buttons.

【参考】Mac起動時の自動起動停止手順


“EAA Client”をMac起動時に自動で起動しないように、スタートアップメニューから削除してください。

- ① Finderを開き“Shift+Command+G”を押して“フォルダへ移動”ウィンドウを開きます。
（ /Library/LaunchAgents/ ）を入力し移動します。

※Libraryは日本語でライブラリになる場合があります。その場合（ /ライブラリ/ LaunchAgents ）になります。




- ② “net.eaacloop/eaaclient.plist”ファイルを右クリックし“ゴミ箱に入れる”を選択する。




③ Finderを開き“Shift+Command+G”を押して“フォルダへ移動”ウィンドウを開きます。

(/Library/LaunchDaemons/) を入力し移動します。

※Libraryは日本語でライブラリになる場合があります。その場合 (/ライブラリ/ LaunchDaemons/) になります。



④ “net.eaacloop/uninstall/plist” “net.eaacloop/wapptunneld/plist” ファイルを右クリックし“ゴミ箱に入れる”を選択する。



本マニュアルに記載の画面表示、操作手順等は、OSのバージョン、セキュリティソフトの利用有無など、ご利用環境によって異なる場合があります。

また、本マニュアルは、変更する場合があります。